

設定について

1. メニューバーから「ファイル」をクリックします。



2. アカウントの追加をクリックします。



3. アカウント設定ウィンドウが開きますので、[はい(Y)]にチェックを入れて「次へ(N)>」をクリックします。

アカウントの追加

自動アカウント セットアップ
アカウントを手動で設定するか、または他の種類のサーバーに接続します。

電子メール アカウント(A)

名前(N):
例: Eiji Yasuda

電子メール アドレス(E):
例: eiji@contoso.com

パスワード(P):
パスワード

自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする (手動設定)(M)

自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする (手動設定)(M)

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

4. 「POP または IMAP(P)」にチェックを入れて「次へ(N)>」をクリックします。

アカウントの追加

サービスの選択

Microsoft Exchange Server または互換性のあるサービス(M)
Exchange アカウントに接続して、電子メール、予定表、連絡先、タスク、ボイス メールにアクセスします


Outlook.com または Exchange ActiveSync と互換性のあるサービス(A)
Outlook.com などのサービスに接続し、電子メール、予定表、連絡先、タスクにアクセスします

POP または IMAP(P)
POP または IMAP 電子メール アカウントに接続します

POP または IMAP(P)
POP または IMAP 電子メール アカウントに接続します


< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

5. 設定項目を入力してください。入力後「詳細設定(M)...」をクリックします。



6. 入力が完了しましたら、ウィンドウ右下にある「詳細設定(M)」をクリックします。

別のウィンドウが開きますので、[送信サーバー] タブにある [送信サーバー(SMTP)は認証が必要(O)] にチェックを入れ、[受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U)] にチェックが入っていることを確認して「OK」をクリックします。



7. [詳細設定] タブを選択し、下記設定項目を入力してください。入力後 **OK** をクリックします。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 詳細設定

サーバーのポート番号

受信サーバー (POP3)(I): 995 標準設定(D)

のサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要(E)

送信サーバー (SMTP)(O): 465

使用する暗号化接続の種類(C): SSL

サーバーのタイムアウト(T)

短い 長い 1分

配信

サーバーにメッセージのコピーを置く(L)

サーバーから削除する(R) 14 日後

[削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M)

OK キャンセル

8. 以上で設定が完了いたしました。「完了」をクリックして、メールの送受信をお試しください。

アカウントの追加

すべて完了しました

アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。

別のアカウントの追加(A)...

< 戻る(B) 完了